Sumário

1 - Pacote de instalação..... 2

2 - Conceitos básicos..... 2

3 - Chave de Proteção..... 4

4 - Instalando o Software Compacto..... 4

5 - Registrando o Software Compacto..... 9

6 - Usando o software Compacto..... 10

7 - Foto documento 9 fotos 3x4 em uma folha 10x15 cm..... 14

8 - Importar uma imagem do scanner para o Software Compacto..... 22

9 - Criar foto com borda..... 27

10 - Montagem de borda e template no Software Compacto..... 32

11 - Salvando os modelos criados..... 36

12 - Contador de cópias da impressora Citizen CW-01..... 38

Software Compacto

Versão 3.1.2



Guia Rápido de Referência

1 – Pacote de instalação.

O pacote de instalação do Software Compacto é composto pelos seguintes itens:
» CD de Instalação Software Compacto;
» Chave de proteção;
» Manual de instalação;
» Vídeo de carregamento de Ribbon e papel;

2 – Conceitos básicos.

O Software Compacto é um software intuitivo, de fácil operação que permite a qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento carregar inúmeras fotos e montar fotos documento 3x4, fotos com bordas, calendários, fotos 5x7, 10x15, 15x23 em segundos.
Ele é composto com 1 módulo: Compacto
Compacto - É o módulo onde são parametrizados tamanhos, margens, bordas, todos o recursos necessários para correção de brilho, gama, contraste, cores e máscara de nitidez. Tudo reunido numa única tela. Além desses recursos, o software Compacto possui a ferramenta de correção de olhos vermelhos e também a ferramenta de “White Balance” conta gotas que num “click” elimina as tendências de cor, freqüentes nas fotos de câmeras digitais. Ele permite variar a inclinação de 45 Graus da foto para corrigir a postura do cliente fotografado sem precisar fazer a foto novamente.

Atenção!

Leia com atenção antes de iniciar a instalação.

Instalação do Software Compacto

Local de instalação:

- Durante o processo de instalação será solicitado o local de instalação. Consiste na pasta onde todos os executáveis, imagens e dados necessários serão guardados.
- Recomendamos que o caminho sugerido pelo instalador não seja alterado.

3 – Chave de Proteção.

1- Conecte a chave de proteção no porta USB do computador. Este é um dispositivo de chave Hard lock USB para o software Compacto, e por se tratar de um dispositivo compacto recomendamos:

- Plugar sempre na porta traseira do computador.
- Nunca remover sem necessidade do computador, pois sem o plugue o Software Compacto não funcionará.
- A chave contém o número de licença do seu software. A perda desta chave implica na perda da sua licença de uso.

4 – Instalando o Software Compacto.

1- Insira o CD que acompanha seu Kit de instalação no drive de CD ROM do seu computador. Aguarde a leitura e, se aparecer alguma tela para exibição do conteúdo do CD solicitamos que a mesma seja fechada.



2- Clique com o botão **direito** do mouse sobre o **menu Iniciar do Windows** e clique na opção **Explorar**.

3- Clique na Unidade de CD-RW (Onde E é a unidade de CD-ROM desse micro). No conteúdo do CD-ROM serão exibidas algumas pastas e arquivos, clique duas vezes no arquivo **Compacto Setup.exe** para iniciar o processo de instalação e siga o passo a passo da instalação conforme ilustrado nas figuras abaixo.

Clique em **avançar** para iniciar a instalação. Conforme ilustra a figura 1.


Programa de Instalação - Compacto
Bem-vindo ao Assistente de Instalação do Compacto
Este programa irá instalar o Compacto 3.1.2 no seu computador.
É recomendado que você feche as aplicações abertas antes de continuar. Isto evitará conflitos durante a instalação.
Clique Avançar para continuar, Cancelar para encerrar.
Avançar >
Cancelar

Figura 1

Clique em **avançar** para confirmar o diretório de instalação. Conforme ilustra a figura 2.


Programa de Instalação - Compacto
Escolha o local de destino
Onde Compacto será instalado?
O assistente irá instalar Compacto na seguinte pasta.
Para continuar, clique em Avançar. Se deseja selecionar outra pasta, clique em Procurar.
C:\Arquivos de programas\Compacto
Procurar...
Este programa exige 109,0 MB de espaço.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Figura 2

Clique em **avançar** para criar a pasta, Compacto no menu iniciar do Windows. Conforme ilustra a figura 3.


Programa de Instalação - Compacto
Escolha a pasta do Menu Iniciar
Onde o Programa de Instalação irá criar os ícones do programa?
O assistente irá criar o(s) atalho(s) do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar
Para continuar, clique em Avançar. Se deseja selecionar outra pasta, clique em Procurar.
Compacto
Procurar...
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Figura 3

Clique em **avançar** para criar o ícone Compacto de atalho na área de trabalho “Desktop”.Conforme ilustra a figura 4.


Programa de Instalação - Compacto
Selecione Tarefas Adicionais
Que tarefas adicionais serão executadas?
Selecione as tarefas adicionais que você gostaria que o Programa de Instalação execute enquanto instala o Compacto e então clique em Avançar.
Ícones adicionais:
Criar ícones no ambiente de trabalho
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Figura 4

Clique em **Instalar** para prosseguir com a instalação do Software Compacto. Conforme ilustra a figura 5.


Programa de Instalação - Compacto
Pronto para Instalar
O Programa de Instalação está pronto para iniciar a instalar Compacto no seu computador.
Clique em Instalar para iniciar a instalação, ou clique Voltar se você quer rever ou verificar suas opções.
Local de destino:
C:\Arquivos de programas\Compacto
Grupo de Programas:
Compacto
Tarefas Adicionais:
Criar ícones no ambiente de trabalho
< Voltar
Instalar
Cancelar

Figura 5

Aguarde enquanto o assistente de instalação instala o Software Compacto em seu computador. Conforme ilustra a figura 6.



Figura 6

Instalação terminada clique em **Concluir** para fechar a tela de instalação do Software Compacto. Conforme ilustra a figura 7.


Programa de Instalação - Compacto
Instalação Terminada
O Programa de Instalação terminou de instalar Compacto no seu computador. A aplicação pode ser iniciada escolhendo os ícones instalados.
Clique em Concluir para finalizar o Programa de Instalação.
Concluir

Figura 7

5 – Registrando o Software Compacto.

1. Abra o atalho do Software Compacto que está na área de trabalho. Conforme ilustra a figura 8.



Figura 8

2. Preencha o nome e a chave de registro, fornecida junto com o CD de instalação. A chave de registro é necessária para ativar o Software Compacto, abra o conteúdo do CD e, localize e abra o arquivo **licença.txt** e copie o número de licença e cole no campo **Chave de Registro**. No campo **Nome** digite o nome da sua loja, conforme figura 9.


Compacto - Registro
Compacto
Copyright © 2004 Mapril Oliveira e PhotoLab Digital
Distribuído por PhotoLab Digital
Pagina Web: http://www.photolab.com.br
eMail: mailto:vendas@photolab.com.br
mailto:suporte@photolab.com.br
Por favor, preencha o nome e a chave de registro que lhe foi fornecida.
A chave de registro é necessária para activar o software.
Chave de Registro: XXX-XXX-XXX-XXX-XXX
Nome: PHOTOLAB DIGITAL
Ok
Cancelar

Figura 9

3. Se as informações estiverem corretas aparecerá à mensagem "Obrigado por registrar o Compacto", conforme imagem abaixo.

Figura 10

6 - Usando o software Compacto.

1. O acesso ao módulo 'Compacto' é realizado pelo atalho que está disponível na área de trabalho do Windows ou através do atalho disponível no item de programa 'COMPACTO'. Para acessar a partir da área trabalho clique duas vezes no ícone ‘Compacto'. Para o acesso a partir do botão 'Iniciar' do Windows, clique em 'InIciar -> Programas' -> COMPACTO -> Compacto. Conforme ilustra a figura 11.



Figura 11

2. Será exibida a janela principal do módulo Compacto. Essa tela é muito importante para parametrizar o tamanho da foto, por exemplo, fazer foto documento 3x4, 5x7, 10x15, 15x23, conforme ilustra a Figura 12.



Figura 12

2. O módulo Compacto exibe em primeira instância a janela **Compacto - Setup**, é partir da seleção da impressora, papel e as dimensões da foto que iniciamos o uso do Software Compacto. Iremos conhecer primeiro a janela **Compacto – Setup** que é muito importante para iniciar qualquer serviço.



1	**Impressora corrente:** Selecione a impressora em que deseja imprimir.
2	**Dimensão Foto (cm):** Escolha a dimensão da foto que deseja fazer, por exemplo, 3,00 x 4,00 (3x4), 5,00 x 7,00 (5x7), 10,49 x 15,49 (10x15), 15,00 x 23,00 (15x23).
3	**Layout de página:** Campo informando o tamanho real do papel que esta na impressora, área imprimível e fotos/folla onde informa a quantidade de fotos por folha.
4	**Adicionar:** Ideal para adicionar outras dimensões de fotos ao software.
5	**Editar:** Editar uma dimensão foto para usar o Maximo do papel.
6	**Apagar:** Caso queira apagar uma dimensão de foto que não vai usar, selecione o tamanho a ser excluído do sistema e clique em apagar.
7	**Font:** Utilizado para mudar o tipo de fonte, aumentar e alterar o tipo de cor.
8	**Imprimir data (exif):** se habilitada será impressa a data da foto na impressão.
9	**Imprimir nome do arquivo:** se habilitada será impressa o nome do arquivo na foto, o espaço para esse tipo de impressão é para no máximo 10 caracteres.
10	**Imprimir linhas de corte:** serão impressas linhas nos cantos da foto para auxiliar no corte.
11	**Imprimir linhas de contorno:** serão impressas as linhas margeando a foto para auxiliar no corte de uma foto, por exemplo, 3x4.
12	**Outras Preferências:** Traz as opções para; • **Máscara p/edição de datas:** É possível alterar o formato da máscara de data a ser impressa na foto. • **Dimensão da imagem na tela:** é possível parametrizar a área de tela do Software Compacto. • **Sistema de unidades:** pode-se utilizar o métrico (recomendado) ou U.S (inches) polegadas.
13	**Modo:** É possível escolher três modos de impressão: Auto, Paisagem e Retrato.
14	**Layout:** Serão exibidas as informações do tamanho do papel, área imprimível e número de fotos por folha, por exemplo, foto 3x4 que cabe 9 fotos em uma folha 10x15 cm.
15	**Centrar Layout:** Habilite essa opção para centralizar a foto na folha.

4. Feito todo o parâmetro na tela **Compacto - Setup**, vamos entender todos os recursos da tela seguinte.



1	**Setup:** Botão utilizado para abrir a janela Compacto - Setup pode-se, por exemplo, fazer uma alteração do layout selecionado depois que as fotos já foram carregadas.
2	**+ Photos:** Botão utilizado para selecionar as fotos para impressão.
3	**Importar:** Botão utilizado para importar fotos de um scanner, recurso muito utilizado para fazer foto da foto.
4	**Remover:** Botão utilizado remover a foto selecionada da seleção de impressão.
5	**Layout:** Botão utilizado para exibir uma prévia do que será impresso.
6	**Imprimir:** Botão utilizado para dar saída impressa das fotos.
7	**Salvar Todas:** Botão utilizado para gravar as fotos no formato de impressão selecionado.
8	**Bordas:** Botão utilizado para inserir bordas de diversos temas como, calendário, dias das mães, infantil entre outras.
9	**Barra de Thumbnail:** Fotos selecionadas para impressão, com os botões *Página Anterior* e *Página Seguinte*.
10	**Mais Info...**: Botão utilizado para acesso as informações do arquivo 'exif' da foto digital.

11	**Caixa de informação da foto selecionada:** Esta caixa traz o número da foto selecionada no carregamento, (foto selecionada é sempre a que está com as bordas na cor amarela), o nome do arquivo da foto e sua resolução em ppi para impressão.
12	**Texto:** É possível imprimir uma pequena frase na foto. O posicionamento é similar ao da impressão da data, a direita da foto quase no rodapé, a cor e a fonte podem ser selecionados na tela do setup, clicando no botão 'Font'
13	**Cópias:** Indica o número de cópia desejada para a foto selecionada para impressão.
14	**Recortar:** Botão utilizado para definir a linha de corte. Quando desabilitamos o uso deste botão, o retângulo de recorte será retirada da foto, ou seja, o assunto será enquadrado dentro do tamanho parametrizado no setup e por conseqüência poderá trazer margens brancas na foto.
15	**Rodar:** Botão utilizado para rodar o retângulo de recorte paisagem ou retrato.
16	**Histograma:** Quadro que exibe o gráfico do histograma da foto, o mesmo é atualizado em tempo real, conforme as correções vão sendo realizadas.
17	**Reiniciar:** Botão utilizado para desfazer as correções promovidas nas barras de brilho, contraste, gama, vermelho, verde e azul da foto. Para visualizar as alterações habilite a opção Prever.
18	**Modo de Cor:** É possível selecionar o modo de cor da foto, ou seja, Colorido, P&B ou Sépia.
19	**Endireitar Foto:** Botão utilizado para variar a inclinação da foto para corrigir a postura do cliente fotografado para sem precisar fazer a foto de novo.
20	**Ajuste de Branco - ícone do conta gotas:** Botão utilizado para eliminar tendência de cor da foto, comum em fotos digitais.
21	**Remover olhos vermelhos - Ícone da lupa com o olho vermelho:** Botão utilizado para eliminar olhos vermelhos das fotos.
22	**Barra de ajuste:** Ajuste do brilho, ajuste do contraste, ajuste do gamma, barras de ajustes do RGB e a barra de ajuste da saturação.
23	**Nitidez:** Habilite esta opção e promova correções na nitidez com os seguintes parâmetros. - Raio: três níveis 1, 1.5 e 2 largura do raio a ser aplicado para diferenciar as áreas de corem pixels. Recomendado para correção de fotos levemente tremidas, desfocadas. - Intensidade: intensidade da atuação do raio de abrangência, quanto mais se aproxima de 150% mais intensa será diferença entre as regiões de cor da foto.

7 - Foto documento 9 fotos 3x4 em uma folha 10x15 cm

1. Iniciaremos nosso uso do módulo Compacto, adotando como primeiro exemplo o seguinte:

- Impressão de foto documento 3x4 em uma folha de 10x15 cm.
- O principal benefício desse tipo de impressão é que nesse caso pode-se imprimir até 9 fotos 3x4 dentro de uma folha 10x15 cm.

2. Agora que temos um exemplo, vamos a execução:

1. Na tela **Compacto - Setup**, selecione a impressora corrente, em nosso exemplo a impressora **CW**.



2. Agora vamos criar o modelo 3x4, para isso clique no botão **Adicionar** do quadro de opções logo abaixo do quadro **Dimensão Fotos (cm).**



3. Será exibida a janela para informar os parâmetros das dimensões das fotos. As unidades desse quadro estão em centímetros no campo **Tamanho das fotos**, digite 3 no primeiro quadro e 4 no segundo (3x4). No campo **Distância entre fotos**, digite o valor de 0.4, ou seja, margens de 4 milímetro. Clique em **Ok.**



4. O tamanho **3,00 x 4,00 0,40 cm separação**, será exibido em **Dimensão Fotos (cm).**



5. O layout que utilizaremos será o **layout fotos**, à direita no quadro **Layout de página** serão exibidas as informações do tamanho do papel, área imprimível e número de fotos por folha, por exemplo, foto 3x4 que cabe 9 fotos em uma folha 10x15 cm.



6. Ainda é possível escolher três modos de impressão: **Auto, Paisagem e Retrato**. No nosso exemplo selecione o modo **Auto** e habilite a opção **Centrar Layout**. Nas três opções e veja como as fotos serão organizadas em cada um dos modos, deixe no modo auto para continuarmos nosso estudo. Não esqueça de deixar na opção de auto.



7 – Foto documento 9 fotos 3x4 em uma folha 10x15 cm

7. Agora que já montamos a foto 3x4 para impressão, dentro de uma 10x15, vamos clicar no botão **OK**.

8. Agora clique no botão **+ Photos** da janela **Compacto - Selecionar Fotos**, na caixa **Examinar**, selecione a unidade e a pasta onde estão as fotos digitais, por exemplo, no diretório c:, em cd, pendriver e até mesmo em uma câmera digital. Selecione o (os) arquivo (os), pode-se fazer a seleção alternada combinando o clique do mouse com a teclas <CTRL> ou se for na seqüência, combinando a tecla <shift> e clicando sobre as imagens, para carregar todos os arquivos de uma vez combine <CTRL+A> e clique em **add Images**. Para a fácil visualização dos arquivos individualmente antes da seleção, clique em **Menu Exibir** e também se pode habilitar a opção **Previsão** e então a foto selecionada será exibida no quadro a direita e se preferir que a mesma seja visualizada em tela cheia clique em **Ver...** . Conforme ilustra as figuras 13 e 14.

Figura 13



Figura 14

4.14. Selecione 3 imagens, de preferência imagens que tenham pessoas, clique no botão **add Images**. Ou selecione uma por uma e clique no botão **Add Image** ou de um duplo clique no arquivo desejado para carregar na barra de thumbnail. As fotos serão carregadas e exibidas na barra de thumbnail.



4.16. Agora sem promover qualquer alteração, clique no botão **Layout**.



4.17. Veja a disposição das fotos dentro do papel '10x15'. Para fechar a visualização, clique no botão **Fechar**.



4.18. Agora selecione uma foto que tenha uma pessoa, redimensione o retângulo de corte para a região do rosto da pessoa, utilize a ferramenta para rodar o retângulo de corte de maneira proporcional a uma foto 3x4.



4.19. Uma vez redimensionado o retângulo de corte, altere a quantidade de cópias onde que por padrão ao carregar qualquer arquivo na barra de thumbnail a quantidade de cópia é 1, lembrando que em 10x15 cabe 9 fotos 3x4 como foi carregado 3 arquivos vamos colocar a quantidade de cópias 3 para cada foto.



4.20. Clique no botão **Layout**, agora na visualização toda área branca é o papel 10x15 e as 9 fotos são as fotos 3x4.



4.21. Podemos promover os ajustes de endireitar foto, cor, nitidez, bordas caso necessário antes de imprimir.



7 – Foto documento 9 fotos 3x4 em uma folha 10x15 cm

4.22. Temos duas opções para conclusão dos serviços **Imprimir** ou **Salvar Todas** (é possível salvar apenas a imagem selecionada, para isso, selecione o menu **Arquivo** e clique na opção **Salvar Foto Atual** utilize as teclas de <ctrl>+<s>) ou clique em **Salvar Todas**. Se o objetivo é salvar a foto recomendamos que a mesma seja salva com resolução mínima e máxima de 300 DPI. Vale lembrar, que o arquivo salvo será a foto ou as fotos, no tamanho definido no quadro **Dimensão Fotos**. Referindo a nosso exemplo os arquivos seriam gerados no tamanho de 3.0 cm por 4.0 cm, ou seja, (3x4). Como vimos o módulo Compacto é bastante útil para realização de atividades que envolvam pequenas quantidades, tipo foto documento, foto da Foto e também a possibilidade de fazer suas fotos 10x15, 15x23 ou qualquer outro tamanho que desejar adicionar ao sistema.



8 - Agora iremos explorar como importar uma imagem do scanner para o Software Compacto.

5. Vamos simular a produção de uma foto da foto no tamanho 10x15. Se há fotos carregadas remova todas ou feche o Software Compacto e abra novamente.



5.1 Caso tenha mais de uma impressora instalado no computador verifique em Impressora corrente se esta selecionado a impressora desejada CW-01.



5.2 Para selecionar o tamanho da foto clique em **Dimensão Fotos (cm)** e selecione o tamanho 10,49 x 15,49 (10x15), deixa as opção Modo em **Auto** e a opção **Centrar Layout** marcado.



5.3 Na tela principal do Software Compacto em **Setup** a direita em **layout de página** será exibido o tamanho do papel, área de impressão e fotos/(folha informando quantidade de fotos por folha).



5.4 Após a digitação o total de fotos que cabem dentro do papel deve ser igual a 1, veja o campo **Fotos/Folha** do quadro **Layout de página**.



5.5 Clique no botão **OK**, agora que acabamos de parametrizar o tamanho do arquivo de saída, iremos fazer a importação da foto do scanner.



5.6 Na barra de ferramentas iremos clicar no botão **Importar**. Será exibida a janela para seleção do scanner. Conforme ilustra a figura abaixo.



5.7 Em nosso exemplo utilizaremos o scanner Epson Perfection 1670, não selecionaremos o Perfil ICC, pois, o scanner já esta calibrado com o perfil de cor apropriado. Clique no botão **Importar**. Será acionado o software de controle do scanner, conforme ilustra a figura abaixo.



5.8 Faça os ajustes necessários no corte da foto no software do scannaer execute o escaneamento da mesma, conforme a imagem abaixo.



5.9 Após a execução do scan da foto, a mesma será exibida na barra de thumbnail, conforme ilustra a figura abaixo. Uma vez finalizada a importação da foto, o restante é igual ao exemplo que realizamos, ou seja, promoveremos os ajustes de cor necessários e faremos a saída impressa ou o salvamento da foto.



9 - Criar foto com borda.

1. Selecione a dimensão de fotos, em nosso exemplo utilizaremos o tamanho 10x15 cm e carregue uma imagem conforme ilustra a imagem abaixo.



2. Após carregar a imagem clique no botão **Bordas.**



3. Selecione o tema que deseja. Em nosso exemplo iremos selecionar o tema de CALENDÁRIOS e clique no botão **OK**.



4. Selecione o modelo de calendário que deseja. Em nosso exemplo iremos selecionar o modelo **Calendário – 009** e clique no botão **OK**.



5. Clique e arraste a foto para centralizar na borda, utilize as ferramentas de Zoom Fino, lupa para aumentar e diminuir a foto na borda e para trocar de borda clique em no botão **Trocar Borda**.



6. Após centralizar a foto na borda clique em **Efetivar Escolha.**



7. Após ter feito a seleção da borda a imagem aparece pronta para ser impressa ou salva.



8. Temos duas opções para conclusão dos serviços **Imprimir** ou **Salvar Todas.** Em nosso exemplo utilizaremos a opção **imprimir.**



9. Na tela **Compacto-Imprimir** lembre-se de confirmar a impressora corrente **CW** e de usar o perfil **sRGB Color Space Profile.icm** para que as impressões na **CW** seja impressa com as cores corretas, caso contrario pode sair com diferença de cor, por esse motivo é obrigatório o uso do perfil de cor **sRGB Color Space Profile.icm** quando for imprimir na CW. Clique no botão **Imprimir**.



10. Montagem de bordas e templates no Software Compacto.

Para a criação de novos modelos de bordas e templates personalizados para o uso no Software Compacto, você poderá utilizar qualquer versão do Photoshop desde que tenha a opção da janela "**CANAIS**". (As versões que utilizam esta janela CANAIS são: **3.0, 4.0. 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, CS , CS2 e CS3**, a versão **ELEMENTS** não tem a opção de CANAIS no programa, por este motivo não seria recomendável seu uso).

1- **Criando um novo modelo de borda ou template.**

• Abra a tela do Photoshop e crie um novo documento:

ARQUIVO = NOVO

• Determine o tamanho da imagem a ser criada (recomendamos sempre utilizar 300 pixels/polegadas de resolução com o tamanho desejado) aqui iremos exemplificar num tamanho 10x15 cm a 300dpi, escolha também o modo de cor RGB e fundo branco. (figura 1.1).



Figura 1.1

• Com o novo documento com fundo branco já aberto você poderá criar qualquer tipo de layout para a borda ou template, aqui usaremos um

exemplo simples do fundo preenchido com cores em Degrade. Mas você poderá também usar uma foto, ou preenchimento com texturas, enfim tudo o que sua imaginação permitir. A intenção deste manual é explicar apenas como é criado os **CANAIS ALFA** onde serão inseridos as fotos na montagem automatizada e salvar os modelos criados no diretório correto para que seja utilizado pelo PhotoFacil Quiosque 4.0, por este motivo não iremos nos preocupar com a estética do modelo aqui exemplificado.



Figura 1.2

• A partir deste momento onde você já terá escolhido o fundo que será usado na criação, iremos definir a área onde será colocada a foto do cliente no momento da montagem, para isso utilize qualquer ferramenta de seleção do PhotoShop: Seleção Retangular, Elíptica, Laço e Laço Poligonal, qualquer uma destas ferramentas permitirão fazer o mesmo trabalho de formas diferentes, aqui escolhemos a ferramenta de seleção Retangular (figura 1.3) e criamos uma "caixa" dentro do fundo previamente preenchido (figura 1.4)

Figura 1.3



Figura 1.4

• Depois de criada seleção sobre o fundo, verifique se não existe nenhuma outra camada, pois é muito importante que esteja apenas em “PLANO DE FUNDO” (figura 1.5). Caso existam outras camadas ativas (texto, por exemplo), utilize a opção CAMADAS/ACHATAR IMAGEM.



Figura 1.5

• Neste momento iremos criar o **CANAL ALPHA**, através do qual as fotos dos clientes serão inserido dentro da borda pelo Software Compacto. Com a seleção ainda ativa sobre o fundo entre na opção SELECIONAR = INVERTER depois novamente SELECIONAR = SALVAR, abrirá uma tela de informações, apenas clique em OK (figura 1.6) e por último SELECIONAR/DESFAZER, neste momento foi criado o canal ALPHA.



Figura 1.6

• Se você quiser ver o resultado da criação do canal alpha entre na janela CANAIS e selecione o item ALPHA 1 (figura 1.7), você observará que foram criados um contorno em branco e o centro em preto, toda a área que estiver com a **cor preta** será automaticamente uma "janela" na borda para que seja adicionado a foto do seu cliente, veja a figura 1.8, com uma foto na borda para ter um exemplo de como vai ficar vai ficar.



Figura 1.7



Figura 1.8

11 - Salvando os modelos criados.

• Depois de finalizado todo este processo, irá salvar o modelo aqui criado para que ele seja executado dentro do Software Compacto. Entre na opção ARQUIVO = SALVAR COMO, escolha o seguinte diretório ou o diretório onde foi instalado o programa:

C: / Arquivos de Programas/ PhotoFacil/Bordas (figura 2.1).



Figura 2.1

• Escolha a pasta do tema ou cria uma nova pasta. Digite o nome para o arquivo, escolha o formato TIFF e deixe habilitada a opção CANAL ALPHA. (figura 2.2).



Figura 2.2

• A partir deste momento sua borda ou template já dentro da lista de opções do Software Compacto, quando fizer a próxima reabertura do software, ele atualizará as opções inserindo o novo modelo.

OBS. Sempre que for criado um modelo de borda ou template, recomendamos criar nas duas posições (horizontal e vertical) o mesmo padrão de modelo.



12 - Contador de cópias da impressora Citizen CW-01.



1- USB: Indica em qual porta USB do micro a impressora Citizen CW-01 está instalada.

2- Cópias Remanescentes: Indica a quantidade de cópias disponíveis do Ribbon instalado na impressora Citizen CW-01.

3- Total Acumulado: Indica o total acumulado de cópias da impressora Citizen CW-01.

4- Dimensão: Indica o formato do Ribbon instalado na impressora Citizen CW-01.

5- Status: Indica o status momentâneo da impressora Citizen CW-01.